

ご質問	回答
第1～3回の内容は、後日公開されますか？	参加された方にはもちろん公開しますが、別途第1回～4回に参加されていない一般公開も予定しています
・書き出したレンダリングをjpg形式で保存をするとぼやけてしまう。別途設定が必要なのでしょうか。	<p>詳しい状況を見てみないと確かなことは申し上げられませんが、jpgの保存設定の品質が低くなっていることが原因の一つとして考えられます。</p> <p>JPEGイメージコントロールで品質が100になっているかご確認ください。</p> <p>確認方法は以下からご確認ください。（手順4で設定を確認できます。）</p> <p><a href="https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-5AA3E69A-DD79-4968-86D9-06042CD8E7FF">https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-5AA3E69A-DD79-4968-86D9-06042CD8E7FF</a></p> <p>上記で解決しない場合は、3dsMax フォーラムにご投稿ください</p> <p>3ds Maxフォーラム  <a href="https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-ri-ben-yu/bd-p/703">https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-ri-ben-yu/bd-p/703</a></p>
IK設定で各関節の可動域を設定したいのですが方法を教えてください	<p>制御させたいオブジェクトを選択して、階層パネルのIKボタンから、スライディング関節、回転関節の軸と開始、終了位置についての制御ができます。いかがヘルプのリンク情報になります。</p> <p><a href="https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-EA98382B-8337-4729-B3DB-6C57A5E4F081">https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-EA98382B-8337-4729-B3DB-6C57A5E4F081</a></p>
セミナーの動画等送っていただきありがとうございます。セミナー時間内で理解するのは難しいですが、動画やテキストを使って練習を繰り返して、習得していきたいと思っております。ですが、自身が使用している3dsmaxのバージョンが2019で、データを開くことが出来ません。バージョンを上げるしかないのでしょうか。基本的な質問ですが、よろしくお願ひします。	<p>配布データはver. 2022なので、開くのも3ds Max 2022以降のバージョンじゃないとできませんが、一度2022で開いたものをver. 2019用に保存しなおすことができますので、2019でデータを確認したい場合は、お手数ですが一度2022で開いて保存しなおしていただければと思います。</p> <p>ファイルを前のバージョンで保存する方法は以下をご確認ください。</p> <p><a href="https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-F8475336-59E1-4BD5-B081-41794099B53B">https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-F8475336-59E1-4BD5-B081-41794099B53B</a></p> <p>上位バージョンで使ってた機能が、下位バージョンに搭載されていない場合などは、データを正しく表示することが難しい場合がありますので、出来れば作成されたときのバージョン（今回なら2022）と同じバージョンで作業していただくことを推奨いたします。</p>